


# Waluty

## Waluty

PrestaShop akceptuje wiele różnych walut. Domylnie jest dostępna tylko jedna waluta: dla Twojego kraju. Jednak, możesz dodać i skonfigurować inne waluty wg potrzeb Twoich klientów. Klienci doceniają możliwość wyświetlania cen produktów w ich własnej walucie.



ID	Waluta	Kod ISO	Numer kodu ISO	Symbol	Kurs waluty	Włączony	
1	Złoty	PLN	985	zł	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj
2	Dollar	USD	840	\$	0.278721	<input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj

Dwie sekcje na dole strony "Waluty" są bardzo proste, ale bardzo ważne, ponieważ odnoszą się do kursu wymiany walutowej pomiędzy dwiema walutami. Kurs wymiany walut zmienia się codziennie, nie raz w sposób dramatyczny w zależności od bieżących wydarzeń, a twój sklep powinien być aktualizowany do najwyższych wartości.

Aby zmienić domyślną walutę, musisz udać się na stronę "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybrać opcję "Domyślna waluta" w części Konfiguracji. Jeśli waluta, której chcesz użyć, nie jest dostępna, musisz zaimportować walutę z kraju, który z niej korzysta za pomocą Importu paczki lokalizacyjnej dostępnej na tej samej stronie.

### Aktualizacja kursu wymiany walut

W PrestaShopie istnieją dwa sposoby aktualizacji kursu wymiany walut:

- **Rcznie.** W sekcji "Kursy wymiany" naciśnij na "Aktualizuj kurs wymiany". To pobierze plik z aktualizacją z serwera PrestaShop.com.
- **Automatycznie.** Ta metoda jest rekomendowana. Zamiast naciskać przycisk "Aktualizuj kurs wymiany" raz dziennie, możesz stworzyć zadanie Cron, które wywoła aktualizację pliku tak często, jak będzie to potrzebne. Aby to zrobić, wykorzystaj podany adres URL w pliku crontab, aby aktywować automatyczną aktualizację. Jeśli nie znasz Crona i Crontab, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług.

## KURSY WYMIANY



Użyj usługi PrestaShop webservice do aktualizacji kursów wymiany swojej waluty. Jednakże, należy zachować ostrożność: wartości są jakie są.



Aktualizuj kurs wymiany

## AUTOMATYCZNIE AKTUALIZUJ KURSY WALUT

Użyj usługi PrestaShop webservice do aktualizacji kursów wymiany swojej waluty. Jednakże, należy zachować ostrożność: wartości są jakie są.  
You can place the following URL in your crontab file, or you can click it yourself regularly:

[http://localhost:8080/prestashop/admin9822/cron\\_currency\\_rates.php?secure\\_key=fcd63975e758c656cbcec9c679a57a8](http://localhost:8080/prestashop/admin9822/cron_currency_rates.php?secure_key=fcd63975e758c656cbcec9c679a57a8)

Zwróć uwagę, że kursy walut są takie jakiegoś: PrestaShop stara się uważać na podawanie prawidłowych wartości w pliku, ale mogą się one delikatnie różnić od aktualnych, dzieje się to dlatego, że kursy potrafią zmieniać się bardzo szybko w krótkich przedziałach czasowych.

## Dodawanie nowej waluty

Najprostszym sposobem, aby dodać walutę jest zaimportowanie paczki lokalizacyjnej. Można to zrobić na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", i wybrać opcję "Domyślna waluta" w części Konfiguracji. Jeśli waluta, której chcesz użyć, nie jest dostępna, musisz zaimportować walutę z kraju, który z niej korzysta za pomocą Importu paczki lokalizacyjnej dostępnej na tej samej stronie. W takim przypadku możesz skorzystać z formularza kreacji.

## WALUTY

* Nazwa waluty	<input type="text"/>
* Kod ISO	<input type="text"/>
* Kod numeryczny ISO	<input type="text"/>
* Symbol	<input type="text"/>
* Kurs waluty	<input type="text"/>
* Format waluty	X0,000.00 (Takich które są w D <input type="button" value="↓"/> )
Części dziesiętne	<input type="button" value="TAK"/> <input type="button" value="NIE"/>
Odstępy	<input type="button" value="TAK"/> <input type="button" value="NIE"/>
Włącz	<input type="button" value="TAK"/> <input type="button" value="NIE"/>



Anuluj



Zapisz

- **Nazwa waluty.** Nazwa powinna być znajoma i rozpoznawalna, najlepiej w języku, kraju który korzysta z danej waluty.
- **Kod ISO.** Kod ISO 4217 składa się z trzech liter, więcej na ten temat znajdziesz na Wikipedii: [http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO\\_4217](http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_4217).
- **Kod numeryczny ISO.** Kod ISO 4217, który składa się z 3 cyfr.
- **Symbol.** Symbol waluty, jeśli takowy posiada, patrz Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Currency\\_sign](http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign).
- **Kurs Waluty.** Jest to kurs zdefiniowany według domyślnej waluty Twojego sklepu. Na przykład, jeśli domyślną walutą jest Euro, a aktualnie jest dolar, to podaj "1.31" ponieważ aktualnie tyle jest wart dolar w stosunku do euro. Możesz skorzystać w celu obliczenia tego konwertera: <http://www.xe.com/ucc/>.
- **Format waluty.** Określ w jaki sposób chcesz, aby cena była wyświetlana. X oznacza symbol waluty, masz pięć moliwo.

- **Czci dziesiątne.** Możesz określić, czy Twój sklep powinien wyświetlać części dziesiątne. Podczas gdy możesz wybrać zaokrąglenie wszystkich cen, podczas gdy rabaty i kombinacje produktów będą posiadały części dziesiątne. Możesz powstrzymać to za pomocą tej opcji.
- **Odstępy.** Po wybraniu formatowania waluty, możesz określić, czy chcesz wyświetlać odstępy między wartością a symbolem waluty.
- **Wcz.** Każda waluta może być wyznaczona w każdej chwili. Albo w trybie edycji, albo w tabeli na stronie walut.